

Informe Técnico



Produto de aplicação foliar, voltado para atenuar efeitos de estresses abióticos que interferem na estabilidade e no nível da produtividade. Indicado para ser utilizado nos momentos fenológicos críticos de diferenciação e/ou estabelecem o potencial produtivo das plantas cultivadas.

Lavoura de vigor e uniformidade

Os principais benefícios obtidos em algodão são um maior vigor de lavoura, com melhor uniformidade de desenvolvimento e com melhor retenção de frutos.

Características observáveis no campo

- Fechamento mais rápido da ruas
- Menor vermelhidão de folhas
- Menor queda de botões
- Maior tamanho das maçãs do terço superior

Padrão

ACLIMAT



Áreas lado a lado após a segunda aplicação

O uso excessivo de óleos nas frequentes pulverizações pode causar vermelhidão das folhas, que interfere na capacidade fotossintética. ACLIMAT possui adjuvantes para excelente fixação e cobertura, que pode auxiliar na redução de óleos nas caldas de pulverização.

Consulte o Rótulo no produto para informações sobre garantias, composição e Registro. Leia atentamente o rótulo antes de utilizar este produto. Consulte um Engenheiro Agrônomo.



Doses e Esquema de Aplicações

Dias Após Emergência	Descrição	Dose (l/ha)
30	B1 - primeiro botão	0,8
50	F1 - Primeira flor	1,0
70	3 semanas após a segunda app	1,4
90	3 semanas após terceira app	0,8

Recomendações de Uso: ACLIMAT deve ser aplicado entre -3 a +3 dias destes estádios. A opção de antecipar a aplicação é preferida.

Não é recomendada a aplicação após os 100 dias da emergência. Não é recomendado em ferti-irrigação.

Modo de Aplicação: Agitar vigorosamente a embalagem, fazer uma pré diluição em volume de água de 2-3 vezes a dose que será utilizada, vertendo em seguida sobre o volume de água da calda de pulverização e manter o agitador operando. Limpar o tanque e bicos pulverizadores antes e após a aplicação. Não aplicar em plantas ainda molhadas ou em horários com umidade relativa do ar muito baixa. Manter o agitador do pulverizador ligado quando em pequenas paradas. Conferir vazão, bicos e filtros após longo tempo em repouso. Evitar manter misturas de tanque em repouso. Misturas de tanque devem atender normas legais e testes prévios. O pH ideal da água para a calda é de 5 a 7. Manter constante agitação, pois o produto pode precipitar aos poucos. Utilize vazão, tamanho de partículas e modelo de bicos adequados para cobertura do dossel da planta mais exposto à insolação. Chuvas 60 minutos após a aplicação não interferem no resultado. Não recomendado por ferti-irrigação.

Não é necessário adicionar adjuvantes à calda. A formulação de ACLIMAT é completa, já possui os aditivos necessários para adequada cobertura e fixação, por isto não é necessário adicionar adjuvantes (óleos, espalhantes, etc.).

ACLIMAT e ABREVIA são Marcas Registradas de ABREVIA. Fabricado sob Licenciamento de Propriedades Intelectuais de ABREVIA.

www.abrevia.ind.br

Abrevia[®]